

Controla el puntero con otros dispositivos

Introducción

Trabajando en laboratorios de computación me he dado cuenta que no todos podemos controlar bien el puntero con un ratón. A muchos ni les gusta. Otras personas han sufrido accidentes cuales no permiten el uso correcto de un ratón y se les hace imposible trabajar en Windows. También puedes usar unos de estos métodos si has perdido tu ratón. Este artículo les va a dar más opciones para poder controlar el puntero.

Usa otros dispositivos

Con el teclado

Puede ser el método más cómodo para una persona deshabilitada, o si has perdido tu ratón y necesitas mover el puntero para continuar tu trabajo mientras consigues un ratón. En todos los Windows, al entrar al Panel De Control tienes un icono de accesibilidad. Ejecútalo y en la caja busca Mouse o ratón. Windows tiene el MouseKeys integrado, la función cual te deja controlar el puntero usando los números a la derecha del teclado. Tienes que activarlo y después entras a configuración para configurarlo, al activarlo, verás un icono de un ratón al lado del reloj (abajo a la derecha). El número 8 mueve el puntero hacia arriba, el 2 hacia abajo, 4 es izquierda, 6 es derecha y el 5 es click. Para cambiar entre click izquierdo y derecho, usa el * y el /.

Como llegar hasta el panel de control sin ratón

Presiona la tecla de ventana y r al mismo tiempo. En la caja de ejecutar digita control y puncha Enter. También puedes presionar la tecla de ventana y usar las teclas de flecha para llegar hasta el panel de control, lo eliges y presionas enter. Cuando llegues al panel de control, usa la tecla tab para moverte entre los iconos o la barra de direcciones. Con la flecha eliges el icono de accesibilidad y presionas enter. Sigues usando tab para moverte entre los títulos de la caja y llegas a Mouse. Usas tab para moverte entre las opciones, y si quieres llenar una de las cajas con una marquita, usas tab para llegar hacia ella, y presionas la tecla de espacio para llenarla.

Joystick o gamepad

Si tienes un Joystick o Gamepad también puedes controlar el puntero. Existen programas como Joystick - to - mouse o Joystick-2-mouse para ayudarte con eso. Visita sus páginas [aquí](#) o [aquí](#) . Estoy seguro que existen más programas.



El trackball

El trackball es un ratón invertido, el ratón no se mueve, pero con los dedos rotas la bola para mover el puntero. En los lugares que he trabajado, tenemos una computadora con un trackball para aquellos que son deshabilitados.



Artículo escrito y
publicado por:
Joshua Marius Espinal
LeThe
www.letheonline.net
Diciembre 14 2004